

IntoWords iPad – Installatie / Korte handleiding



Wat is IntoWords iPad?

IntoWords iPad helpt je bij het lezen en schrijven op een iPad van Apple. Je kunt tekst laten voorlezen en het helpt je met het schrijven door middel van slimme woordsuggesties. IntoWords zorgt voor een betere leesbaarheid en helpt bij het leren en het communiceren.





IntoWords iPad installeren

Ga op je iPad naar de App Store van Apple en typ daar in het zoekvak "intowords". De App Store zal de App snel vinden. Tap op **DOWNLOAD**. De App wordt gedownload. Als de tekst DOWNLOAD verandert in OPEN is het downloaden gelukt. Er is nu een pictogram van IntoWords toegevoegd aan het beginscherm van je iPad. **Nog niet op OPEN tappen.** Eerst moet IntoWords iPad als *nieuw toetsenbord* worden toegevoegd op je iPad.




IntoWords iPad toetsenbord toevoegen in 6 stappen

1. Ga in het beginscherm van je iPad naar **Instellingen**.
2. Dan naar **Algemeen, Toetsenborden**.




3. In het volgende scherm: **Voeg toetsenbord toe...**

4. Onder Toetsenborden van derden: Kies **IntoWords**.



5. Terug bij **Toetsenborden** zie je dat **IntoWords** erbij is gekomen. Tap erop voor de laatste stap.


6. Zet de schuifknop bij **Geef volledige toegang** op groen. Kies dan voor **Sta toe**.



Nu is IntoWords iPad helemaal klaar voor gebruik.


Inloggen in IntoWords iPad

Als je voor eerst IntoWords opstart vanaf je beginscherm word je gevraagd om in te loggen. Kies in het eerste scherm voor **School Login** en in het tweede scherm voor **MV-Login**. Vul daarna, in het derde scherm, je gebruikersnaam en wachtwoord in en kies voor **Login**.



Starten van IntoWords – helpscherm


Als IntoWords voor het eerst opstart, zie je het helpscherm met een hoop oranje spreekballonnen. IntoWords legt direct duidelijk uit wat alles is en wat je met de knoppen kunt doen.



Het helpscherm kun je aan- en uitzetten. Rechtsonder swipe je het schuifje bij **Toon bij opstart** naar rechts of links.



Je ziet ook een tip: *Klik op een tekstvak om dit voor te laten lezen*. Probeer het eens en IntoWords leest meteen voor.



Tap het witte kruisje om Help te verbergen.

Help is altijd bereikbaar. Tap daarvoor op het vraagteken in de zwarte menubalk links. Help verschijnt direct met **Toon help**. Daar kun je ook kiezen of je Help bij de start wilt zien of niet met **Toon bij opstart**.

Een taal en een stem kiezen – Profielen



Om van taal te veranderen, tap je op de vlag bovenin de linker menubalk. Je kunt dan een beschikbare taal met een stem kiezen. Voor **Nederlands** zijn er twee opties: Xander en Claire.

Terwijl je kiest, stel je automatisch een **profiel** samen. Samen met de snelheid, de manier van lezen worden de taal en de stem een profiel dat wordt onthouden. Een volgende keer als je IntoWords opstart, is het profiel bewaard en kan het meteen gebruikt worden.



De snelheid en de manier van lezen instellen

Met het **schuifbalkje** snel je de snelheid van voorlezen in. Je kunt hier ook kiezen wat er voorgelezen moet worden. Tap op **Instellingen** in de menubalk. Kies voor hele **Pagina** of per **Zin**. De markering tijdens het voorlezen kun je instellen op **Woord**, **Zin** of **Paragraaf**. Voorlezen horen **tijdens het schrijven**? Swipe het schuifje naar groen. Tap op het grijze pijltje voor opties.



Lezen met IntoWords

Typ of plak een stuk tekst in het witte veld. Tap **Lees** om voor te lezen. Als je wilt pauzeren, tap je op **Stop**. Je kunt ook de cursor ergens in de tekst plaatsen en vanaf daar laten voorlezen.

Schrijven met IntoWords

In het witte veld kun je typen. Of een tekst plakken. De tekst wordt automatisch bewaard als Document. Klik op **Documenten** (boven het vraagteken) om je documenten te zien. Je kunt documenten toevoegen, delen, hernoemen of verwijderen.

Voorspellen van woorden

Onder Instellingen vind je de opties voor het voorspellen van woorden tijdens het schrijven onder **VOORSPEL**.


- + De balk met de woorden kan horizontaal of verticaal.
- + De **Spellingshulp** kan aan of uit.
- + Met **Spellingshulp** aan en **Voorspel volgend woord** aan wordt bij het typen van een woord afwisselend vooruitgekeken naar het volgende woord. IntoWords geeft suggesties daarvoor.
- + Met **Jokertekens** kun je woorden die je nog niet goed kunt spellen onder een teken zetten zoals *, _ en #. Typ bijvoorbeeld *b*ste* en je ziet '*belangrijkste*' als woordsuggestie.
- + Bij **Langste woord** kun je eventueel instellen hoelang het langste woord mag zijn. Standaard is **Max**. Dan is er geen limiet aan de lengte.



Tip: Zet tijdens het schrijven het voorspellen snel aan- of uit met deze knop op de kleine werkbalk.



Woordvoorspelling tijdens het schrijven - voorbeeld



OCR en IntoWords iPad



Met deze knop op de kleine werkbalk kun je met behulp van de camera van je iPad een plaatje omzetten naar tekst.



Tap op de knop zodat het **OCR** scherm opent.



Onderin zie je twee blauwe knoppen. Met de linker knop kun je een foto maken van een papieren document. IntoWords probeert het plaatje om te zetten naar tekst die je kunt laten voorlezen. Volg de **drie belangrijke aanwijzingen** goed op.

Met de rechterknop kun je een bestaand plaatje kiezen uit de plaatjes bibliotheek op je iPad.

Zowel voor toegang tot je camera of je bibliotheek zal IntoWords eerst toestemming vragen.

IntoWords en Documenten delen



Het is mogelijk om gemaakte documenten te delen of te versturen. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld als e-mail of bericht op Facebook.



Gebruik & Doelgroep

IntoWords iPad is geschikt voor jonge leerlingen, talenstudenten, mensen met dyslexie en iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken bij het lezen en schrijven. IntoWords wordt in diverse landen veel gebruikt op scholen, bij de vervolgstudie en op het werk.

KENMERKEN IntoWords iPad

LEZEN

- Keuze uit leesstrategieën: lees volledige tekst of zin voor zin
- Meeleescursor per woord of per zin tijdens het voorlezen
- Aan te passen leessnelheid – bij het voorlezen
- Pauze- en stopknop beschikbaar tijdens het lezen
- Elke tekst kan worden voorgelezen.
- Een ruime selectie aan talen – momenteel meer dan 40

SCHRIJVEN

- Op context gebaseerde woordsuggesties
- Spellingshulp
- Gebruik jokertekens voor delen van een woord waarvan je de spelling niet zeker weet
- Woordvoorspelling – voorspelt automatisch het volgende woord in de zin
- Optioneel het voorlezen van letter, woord en zin tijdens het typen
- Gemakkelijk te gebruiken en intuïtieve menu's



IntoWords is een product van MV-Nordic, Odense, Denemarken.
In Nederland levert Visiria Uitgeversmaatschappij dit product.
Voor technische ondersteuning kun je contact opnemen met:

Visiria Uitgeversmaatschappij – Fostedina 2 – 1676 EA Twisk
Telefoon: 0227-542464 – E-mail: info@IntoWords.nl